

# VIVADO DESIGN SUITE WEBPACK: GUIA DE INSTALAÇÃO

VERSÃO 2.0

- SISTEMAS DIGITAIS -

**MEEC** 

Aleksandar Ilic - Wilson José - Nuno Roma

## **SISTEMAS DIGITAIS**





Pretende-se com este guia facultar o auxílio necessário para a correcta instalação da ferramenta de projeto de circuitos digitais *Vivado Design Suite* da Xilinx®. O guia detalha os passos para a instalação da edição gratuita da ferramenta, Vivado WebPACK, que permite programar a FPGA Xilinx® Artix®-7 embebida nas placas Basys 3 existentes no laboratório de Sistemas Digitais.

Os utilizadores que utilizam o **Microsoft Windows** como sistema operativo devem prosseguir para a *Secção 2* deste documento.

Os utilizadores que utilizam **macOS** precisam de começar por instalar uma ferramenta de virtualização (VMware), bem como o Microsoft Windows 10 dentro da mesma. Este processo é detalhado na <u>Secção 1</u>.

Os utilizadores que utilizam **Linux** como sistema operativo deverão seguir as indicações disponibilizadas pela Xilinx, uma vez que este guia ainda não suporta este sistema operativo. Em alternativa, podem instalar uma máquina virtual com o Microsoft Windows (utilizando, por exemplo, o pacote disponibilizado pela <u>VirtualBox</u>) e seguir os passos que são descritos para os utilizados de macOS.

# I. MACOS: INSTALAÇÃO DO VMWARE E WINDOWS 10

Esta secção do guia detalha os passos necessários para a instalação da ferramenta de virtualização VMWare, que permite instalar o sistema operativo Windows 10 (dentro da maquina virtual) no sistema operativo macOS. Todas as ferramentas são (gratuitamente) disponibilizadas através da página DeltaIST (http://delta.ist.utl.pt/software/software.php).

**NOTA IMPORTANTE**: Todas as instalações e downloads devem ser efeituadas dentro da rede interna do IST, ou seja, <u>através do EduRoam</u>. Fora da rede interna do IST é necessário configurar uma ligação <u>VPN (virtual private network)</u>. Durante este processo (e sempre que for pedido), é necessário fazer o *log-in* no Fénix (usando o username e o password do aluno).

#### I.1 DOWNLOAD E INSTALAÇÃO DO VMWARE FUSION 8.0 (FOR MAC)

A versão a instalar é a <u>VMware Fusion 8.0 (for Mac)</u> e pode ser obtida através da página <u>DeltaIST</u>, na secção Virtualização → <u>VMware</u> (<a href="http://delta.ist.utl.pt/software/vmwarenova.php">http://delta.ist.utl.pt/software/vmwarenova.php</a>). De seguida, deverão ser realizados os passos descritos na página <u>VMware do IST</u> sobre o download dos produtos VMware (usando a "Loja de software VMWare"). Nesta loja, na parte "Software VMware", é preciso selecionar "VMware Fusion 8.0 (for Mac)" (não esquecer de guardar o "serial number"¹).

- 1. Depois de terminado o download "(VMware-Fusion\_xyz).dmg", clique duas vezes no ficheiro. Será aberta uma janela. Clique duas vezes no "VMware Fusion" para iniciar a instalação (se for pedido, forneça o acesso da ferramenta ao macOS);
- 2. Clique no *Agree* para aceitar os termos do serviço. Na janela seguinte é necessário inserir o "serial number" no campo "I have a license key for VMware Fusion 8.0". Clique Done (depois, feche a janela e faça o unmount (eject) do VMware Fusion do ambiente do trabalho).

#### I.2 DOWNLOAD DO WINDOWS 10 EDUCATION 64-BIT

A versão do sistema operativo a descarregar é o <u>Windows 10 Education 64-bit</u> e pode ser obtido através da página <u>DeltaIST</u>, secção "Microsoft", i.e., <a href="http://delta.ist.utl.pt/software/microsoft.php">http://delta.ist.utl.pt/software/microsoft.php</a> ("Acordo IST/Microsoft"). Na Tabela 1 da página <u>Acordo IST/Microsoft</u>, secção "Abrangência do DreamSpark", clique na "Loja Dreamspark" que corresponde ao departamento do aluno (e.g., DEEC:

¹ Para recuperar a licença do VMware ("serial number"):  $\underline{DeltaIST}$  → Virtualização/ $\underline{VMware}$  → Loja de software VMWare. (Usando o "Sign In" no campo superior direito faça o login através do Fenix). Clique no "Hello, istNúmero" → "Your Account/Orders", procure "VMware Fusion 8.0 (for Mac)" → "View Details" e o "serial number" é mostrado no fim da página.

## SISTEMAS DIGITAIS





Loja DreamSpark - Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores). Na "Loja DreamSpark" é preciso descarregar "Windows 10 Education 64-bit" (não esquecer de guardar o "serial number"<sup>2</sup>)

Nota importante: apenas é necessário descarregar o ficheiro com a extensão ".iso".

#### I.3 Instalação do Windows 10 EDU 64-bit no VMware 8.0 (for Mac)

- 1. Abrir o **WMware Fusion**. Para tal, deverá pressionar ao mesmo tempo a tecla *command* (#) e o espaço (#+espaço) e depois digitar "*WMware Fusion*" no **Spotlight Search**, permitindo-lhe depois selecionar a aplicação "VMware Fusion", pressionando então em *return* (*enter*);
- 2. Será aberta a janela **Select the Installation Method**. Escolha "*Create a custom virtual machine*" e clique duas vezes no painel esquerdo "*Install from disc or image*";
- 3. Na janela seguinte, faça o "drag and drop" do ficheiro "(windows...).iso" com a instalação do Windows 10 (previamente descarregada no passo 1.b). Clique *Continue*;
- 4. Na janela **Microsoft Windows Easy Install**, insira os dados referentes ao aluno e configure a conta do Windows 10. No campo "*Insert Windows Product Key*" insira o "*serial number*" e selecione "*Windows 10 Education*" no drop-down menu. Clique *Continue*;
- 5. Na janela **Integration** escolha o modo de integração com o sistema macOS, i.e., "More Seamless" ou "More Isolated" (o "More Isolated" é usado nesta guia) e clique Continue. Na janela **Finish** clique Finish;
- 6. Atribua o nome da instalação do Windows 10 EDU na maquina virtual VMware (e.g., "Windows 10 x64"), selecione a pasta da instalação na maquina virtual e clique *Save*. O VMware instalará, então, o Windows 10 (este processo pode demorar). Depois da instalação, faça todas as configurações pedidas e atualize o Windows no VMware.

#### I.4 INSTALAÇÃO DO MACOS BOOT CAMP DRIVERS NO WINDOWS 10

Esta parte do guia é <u>opcional</u> e detalha os passos da instalação do "*Boot Camp Drivers*" para atingir a funcionalidade completa das componentes do macOS no Windows 10, nomeadamente, o teclado (português), o *trackpad* e o rato do Apple, USB 3, USB-C, *Thunderbolt, SuperDrive* etc. Os passos seguintes devem ser feitos no **macOS**:

- 1. Ligue uma unidade flash USB (com <u>pelo menos 8GB</u> de espaço disponível) ao macOS e abra o "*Disk Utility*": clique ∺+espaço, digite "*Disk Utility*" no **Spotlight Search**, selecione aplicação e pressione *return*;
  - Atenção: este processo vai apagar completamente o conteúdo da unidade flash USB!!!
- 2. Selecione a flash USB na lista esquerda (é preciso selecionar o nome do *drive* e não o nome do *volume* que é apresentado por baixo desta). Clique *Erase*;
- 3. Na janela seguinte no campo *Format* selecione "MS-DOS (FAT)" e no campo *Scheme* selecione "Master Boot Record". Pressione Erase para reformatar a flash USB, clique Done e, em seguida, saia do "Disk Utility";
- 4. Abra o "Boot Camp Assistant" clicando ∺+espaço, digite "Boot Camp Assistant" no **Spotlight Search**, selecione aplicação e pressione *return*;
- 5. Na janela **Introduction** clique "Continue" e na janela **Select Tasks** selecione <u>apenas</u> "Download the latest Windows support software from Apple" (ver Figura 1), ou seja, é preciso desmarcar todas as opções exceto a opção assinada em cima. Clique "Continue";

 $<sup>^2</sup>$  Para recuperar a licença do Windows 10 ("serial number"): DeltaIST → Acordo IST/Microsoft → Loja Dreamspark. (Usando o "Sign In" no campo superior direito faça o login através do Fenix). Clique no "Hello, istNúmero" → "Your Account/Orders", procure "Winows 10 Education 32/64-bit (English)" → "View Details" e o "serial number" é mostrado no fim da página.



Figure 1. Janela "Select Tasks" do Boot Camp Assistant.

6. Na janela seguinte (**Save Windows Support Software**), selecione a unidade flash USB (previamente reformatada) e clique "*Continue*" (introduza um nome de administrador e a respetiva palavra-passe, se lhe for solicitado). O "*Boot Camp Assistant*" descarrega e guarda o software na flash USB (este processo pode demorar). Quando acabar, pressione "*Quit*" na janela seguinte e depois faça o "*eject*" da unidade flash USB.

Os passos seguintes devem ser feitos no **Windows 10** na **VMware** (maquina virtual):

- Abra a máquina virtual no VMware, inicie o Windows 10 e faça o log-in. Ligue a unidade flash USB (com o conteúdo previamente criado) ao Windows 10, localizando a flash USB usando "File Explorer";
- 2. Abra o "command prompt" com os privilégios do administrador (clique na ícone da lupa, no campo Start Search insira "cmd" e pressione CTRL+SHIFT+ENTER);
- 3. Para instalar o BootCamp é preciso navegar o "command prompt" para a pasta "BootCamp\Drivers\Apple" na unidade flash USB (e.g., E:\ BootCamp\Drivers\Apple). De seguida deve digitar "BootCamp.msi" e pressionar Enter. Será aberta a janela da instalação. Após finalizar este processo, reinicie o Windows 10 na VMware ("Virtual Machine → Restart");
- 4. Para configurar o teclado português da Apple, abra o menú "Windows Settings → Time & language → Region & language". Na parte direita "Related settings" escolha "Additional date, time, & regional settings". No campo "Language" clique "Change input methods". Na janela "Change your language preferences", clique "Options" à direita da opção selecionada. Na janela seguinte, na parte "Input method", clique no "Add input method". Na janela seguinte, no "Search input methods" (canto superior direito), digite "Apple", selecione "Portuguese (Apple)" e clique em "Add". Clique "Save" na janela seguinte (opcionalmente, pode remover todas as configurações dos teclados desnecessários). Feche o "Windows Settings";
- 5. Para mudar a resolução do ecrã, clique em "Virtual Machine → Settings", escolha "Display", selecione "Use full resolution for Retina display" e no drop-down menu Scale High Resolution selecione "All View Modes".

**NOTA**: Depois da instalação e configuração do Windows 10 no VMware Fusion 8.0 é preciso prosseguir com os passos da Secção 2 para instalar o Vivado WebPACK, ou seja, todos os passos da Secção 2 devem ser feitos <u>na maquina virtual</u>.



# II. INSTALAÇÃO DO VIVADO WEBPACK NO WINDOWS 10

#### II.1 INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO VIVADO WEBPACK

A versão do Vivado WebPack considerada neste guia é a 2016.3, que apenas suporta sistemas operativos de 64-bits. A seguir segue-se a sequência de passos que o utilizador deve seguir de modo a obter a ferramenta corretamente instalada na sua máquina (para os utilizadores do macOS: este procedimento deverá ser feito na máquina virtual VMware).

- 1. Clique (ou copie) o seguinte endereço para o seu browser: <a href="http://www.xilinx.com/support/download.html">http://www.xilinx.com/support/download.html</a>.
- 2. Depois de carregada a página, escolha na secção da direita a versão do Vivado pretendida: 2016.3.
- 3. Em seguida, descarregue o ficheiro de instalação do Vivado de acordo com a versão do seu sistema operativo (ex: Windows na Figura 2).




Figure 2. Aplicação para download e instalação do Vivado.

- 4. Na página seguinte é pedida a autenticação do utilizador. No caso de ainda não ser utilizador da Xilinx, clique no link disponibilizado e crie uma conta (no painel à direita). Depois da ativação, volte a página do download do Vivado WebPACK e preencha os campos respetivos com seu User ID e Password (utilizador Xilinx). Clique Next.
- 5. Execute a aplicação depois de terminado o download e clique *Next* quando aparece a janela **Welcome**.
- Na janela seguinte é pedida a autenticação do utilizador. Preencha os campos respetivos com seu User ID e Password (utilizador Xilinx). Escolha "Download and Install Now" e clique Next.
- 7. Na janela **Accept Licence Agreements** faça *check* em todas as caixas e clique *Next*.
- 8. Seguidamente, escolha a edição selecionando "Vivado HL WebPACK" e clique Next.
- 9. As opções de configuração da instalação devem ser selecionadas de acordo com a Figura 3. Em seguida clique *Next*.






Figure 3. Opções de instalação do Vivado.

- Na janela de especificação do diretório de instalação pode deixar ficar as opções prédefinidas e clicar Next.
- 11. Clique *Install* na janela **Installation Summary**.
- 12. Durante a instalação. se aparecer a janela exibida na Figura 4 (ou similar), clique *Install*.



Figure 4. Instalação de software para dispositivo Jungo.

- 13. Clique OK quando aparecer a janela indicando que a instalação terminou com sucesso.
- 14. Após a instalação terminar, a aplicação para gestão de licenças (**Vivado License Manager**) é aberta automaticamente e pode seguir para o passo 16. Caso o gestor de licenças não tenha aparecido passe para o passo 15.
- 15. Clique no menu *Iniciar (Start)*, procure **Manage Xilinx Licenses** e clique nesta aplicação.
- 16. O gestor de licenças tem o aspeto indicado na Figura 4. Selecione a opção indicada na figura e clique *Connect Now*.





Figure 5. Gestor de lincenças Xilinx.

- 17. Inicie a sessão na sua conta Xilinx como é pedido, clique Next e quando a página seguinte for carregada clique Generate Node-Locked License como demonstrado na Figura 6.
- 18. Nas duas páginas seguintes clique *Next* e aparecerá a mensagem **Congratulations** com a informação de que a licença foi enviada para o seu mail.

# **Product Licensing**




Figure 6. Gerador da licença do Vivado WebPACK.

# SISTEMAS DIGITAIS MEEC



#### II.2 INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA LICENÇA

Os passos seguintes servem o propósito de copiar o ficheiro da licença para o diretório pré-definido no seu sistema (tipicamente, o diretório Xilinx alojado na partição do disco base - habitualmente *C:* para o Windows).

- Guarde o ficheiro licença (".lic"), anexado no e-mail recebido, no ambiente de trabalho ou noutra pasta no seu computador (para utilizadores do macOS: faça o copy/paste da licença do ambiente do trabalho do macOS para o ambiente do trabalho da maquina virtual, i.e., Windows 10 no VMware).
- 2. Execute o gestor de licenças. Se ainda não o fez:
  - **Windows**: execute "Manage Xilinx Licenses" a partir do grupo de programas com a sua versão das ferramentas Xilinx (Xilinx Design Tools  $\rightarrow$  Vivado 2016.3)
  - **Linux**: Digite 'vlm' na linha de comandos.
- 3. Selecione "Load License" depois de expandir o menu "Get License" e clique no botão "Copy License..."
- 4. Procure o ficheiro licença de que fez download e clique *Open*.
- 5. Após este procedimento, deverá obter uma mensagem informando-o de que a copia da licença foi bem sucedida.
- 6. Feche o *Vivado License Manager* e o software *Xilinx Vivado* está agora pronto a ser utilizado.